



Reason

Инструкция по установке

Установка ПО Reason

Внимание!

Версии 8.2 и выше работают только в 64-битных операционных системах.
Версия 8.1 работает как в 32-битных, так и в 64-битных системах

Обновление более ранней версии Reason

! Перед удалением старой версии Reason убедитесь, что в папке с установленной программой нет важных для вас файлов, так как во время деинсталляции программа удалит все содержимое данной папки.

Запуск инсталлятора.

→ Вставьте диск с ПО Reason в оптический привод, либо скачайте и распакуйте установочный файл.

Следующие шаги зависят от вашей ОС:

Windows:

1. Запустите файл под названием **"Install Reason.exe"**.
Инсталлятор может запуститься автоматически, в зависимости от ваших настроек Windows.
 - Нужная версия разрядности (x86 или x 64) автоматически установится в зависимости от разрядности вашей системы


2. Следуйте инструкциям на экране

Mac OS X:

- Перетащите папку "Reason" в папку "Applications"
Нужная версия разрядности, в дальнейшем, будет запускаться автоматически


Регистрация и авторизация Reason

1. Запустите **Reason**. При первом запуске Reason вы увидите перед собой данное окно



2. Перейдите по ссылке **“Go to your account page”**

3. Введите данные своего аккаунта (логин и пароль). Если у вас нет аккаунта нажмите **“Create Account”** и следуйте инструкциям на экране




4. Дальнейшие шаги зависят от ситуации

если вы приобрели коробочную версию Reason и не зарегистрировали ее, то вам будет это предложено

→ Введите лицензионный номер и регистрационный код (они находятся в коробке с ПО) и нажмите кнопку Register

После регистрации Reason вам нужно привязать лицензию к своему компьютеру либо к usb-ключу Ignition key

1. Во вкладке Products своего аккаунта нажмите кнопку **Authorize**.




Далее вы окажетесь на странице "Authorize Computer and Keys", где вы сможете привязать лицензию к своему компьютеру и/или к USB-key Ignition Key и/или к Reason Balance Interface.

5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы привязать лицензию к своему компьютеру и/или к USB-key Ignition Key

Запуск Reason с помощью интернет-верификации

! Для запуска требуется интернет соединение.

! Предварительно требуется выполнить регистрацию и авторизацию.



Введите логин и пароль от своего аккаунта Propellerhead

Теперь Reason запустится в режиме авторизации

Данный способ работает даже в тех случаях, когда Reason 8 уже привязан к какому-либо другому компьютеру и/или Ignition Key